

Les raccourcis-claviers de Mac OS X 10.3



Sommaire

Après un plantage / Redémarrer / Eteindre / Mise en veille:	4
Au démarrage:	4
Les Fenêtres:	5
Fenêtres Mac OS X (Carbon et Cocoa):	5
EXPOSÉ	6
Fenêtres du Finder:	7
Barre latérale:	8
Fenêtres, présentation par liste:	9
Fenêtres, présentation par colonne:	10
Barre d'outils des fenêtres	11
Fenêtres des applications Classic	11
Le Dock:	12
Copie d'écran:	14
- dans Mac OS X	14
- dans Classic	14
Le Finder:	15
Finder, Menus Pomme et Finder:	15
Menus Fichier, Edition, Présentation	16
Menus Aller, Fenêtre, Aide :	17
Zones de dialogue:	18
Divers:	19
Caractères particuliers:	20
Aide, utilisation de caractères spéciaux pour affiner la recherche:	20
Applications Cocoa (TextEdit, Mail...):	21
Touches de fonction:	22
Accès Universel	23
Raccourcis pour l'Accès Universel:	22
Touche de souris:	22
Activation de l'Accès au clavier complet:	22
Mise en surbrillance grâce aux raccourcis de l'Accès au clavier complet:	24
Recherche:	24
QuickTime Player 6:	25

Préférences Système:	27
Symbole des touches claviers	28

Utilisez Aperçu dans Panther pour lire ce document. Il propose une indexation très rapide de tout fichier PDF.

Les raccourcis écrit en gris n'ont pu être vérifiés, faute de la configuration adéquate.

Merci de signaler les erreurs à webmaster@funnymac.com

Les termes "*flèche vers le bas, haut...*" correspondent aux touches fléchées du clavier.

Les termes "*clic Flèche vers le bas, haut...*" correspondent aux fenêtres.

Les Raccourcis-Clavier de Mac OS X 10.3

Après un plantage / Redémarrer / Eteindre / Veille:

Quitter l'application plantée (appeler la fenêtre Forcer à quitter)	Commande + Option + Echap
Redémarrer (sans alerte) <i>(varie selon les macs)</i>	-Commande + Option + Echap -Contrôle + Commande + Bouton Démarrer -Contrôle + Option +Majuscule + Touche Alim
Afficher le dialogue 'Redémarrer / Suspendre / Eteindre'	-Bouton Démarrer -Contrôle + Eject Echap pour sortir du dialogue
Éteindre	-Bouton Démarrer + Retour -Contrôle + Commande + Option + Eject
Stopper une opération	Commande + . (point)
Forcer à éteindre un iBook, un powerbook (tout Mac récent) après un plantage	Maintenir appuyée la Touche Alim 5 sec
Forcer à quitter la session de l'utilisateur actuel (sans alerte)	Commande + Option + Majuscule + Q
Forcer l'application active à quitter (sans alerte)	Commande + Option + Majuscule + Echap
Mettre en veille	Commande + Option + Ejecter (Commande + Option + F12 pour Powerbook)

Au démarrage:

Démarrer en mode single-user	Commande + S A l'invite du shell (#sh), tapez: <i>/sbin/fsck -f -y</i> (pour une réparation complète du disque de boot) puis <i>/sbin/mount -uw /</i> puis <i>exit</i> pour continuer en mode multi-user (mode normal) Attention: dans le shell, le clavier est configuré en qwerty.
Démarrer en mode Verbose	Commande + V
Désactiver temporairement l'auto-login (ouvrir une session automatiquement comme xxxx)	Majuscule + clic maintenu dès que la barre bleue de progression apparaît lors du boot
Démarrage extensions désactivées (affichage du message durant l'écran de démarrage) (safe boot mode)	Majuscule (juste après le son de démarrage et jusqu'à la petite roue) - un fsck est exécuté - un jeu minimal d'extensions kernel est chargé - un jeu minimal de scripts de démarrage est exécuté - les Éléments d'ouverture ne sont pas chargés (??? pas vérifié)

Démarrer dans la console (désactive l'interface aqua)	Taper <i>>console</i> dans la fenêtre login Taper <i>exit</i> pour revenir à la fenêtre login
Empêcher l'ouverture des fenêtres du Finder	Majuscule (juste après l'apparition de la barre des menus)
Empêcher l'exécution de ce qui se trouve dans le dossier "Ouverture au démarrage"	Majuscule (juste après l'apparition du Dock)
Ejection disquette, CD	Au début du démarrage, maintenir le bouton de souris enfoncé ou appuyer sur la touche Media Eject (clavier Apple Pro)
Zapper la PRAM	Commande + Option + P + R
OpenFirmware	Commande + Option + O + F
Boot depuis le CD	C
Boot depuis un serveur Netboot	N
Forcer le boot depuis le disque interne	D
Forcer le démarrage sur MacOS X (MacOS X et Classic sur la même partition, démarrage sur Classic par défaut)	X
Choix du disque de démarrage (G4, iBook, iMac2, PB) (affiche les icônes et les noms des disques contenant un dossier système)	Option
Mode FireWire Target Disk (iBook et PowerBook FireWire)	T (jusqu'à l'apparition du logo FireWire)
Ouvrir le lecteur de CD lorsqu'on sélectionne un disque de démarrage	Commande + . (point)
Boot depuis un disque SCSI	Commande+Option+Majuscule+Effacer+ID SCSI
Boot sur un disque externe	Commande + Majuscule + Option + Effacer

Fenêtres:

Fenêtres Mac OS X (Carbon et Cocoa)


<i>On peut déplacer les fenêtres (Finder, applications) en cliquant sur n'importe quel bord et en la déplaçant.</i>	
Ranger la fenêtre dans le Dock (Genie Effect rapide)	-Double-clic sur la barre de titre -Clic sur le bouton jaune -Commande + M
Ranger toutes les fenêtres dans le Dock (Genie Effect rapide)	-Option + double-clic sur la barre de titre -Option + clic sur le bouton jaune -Commande + Option + M

Ranger la fenêtre dans le Dock (Genie Effect lent)	-Majuscule + double-clic sur la barre de titre -Majuscule + clic sur le bouton jaune ()
Ranger toutes les fenêtre dans le Dock (Genie Effect lent)	-Option + Majuscule + clic sur le bouton jaune () -Option + Majuscule + double-clic sur la barre de titre
<i>Dans le Dock, les fenêtres minimisées apparaissent avec l'icone de l'application à laquelle elles appartiennent.</i>	
Agrandir/réduire la fenêtre	Clic sur le bouton vert ()
Refermer une fenêtre	-Clic sur le bouton rouge () -Commande + W
Refermer toutes les fenêtres d'une application	-Option + clic sur le bouton rouge () d'une des fenêtres -Commande + Option + W
Masquer les fenêtres de l'application active (et l'application elle-même)	Option + clic sur une autre application (bureau)
Activer la fenêtre précédente de l'application	Commande + Majuscule + <
Activer la fenêtre suivante de l'application	Commande + >
Déplacer une fenêtre sans l'activer	Commande + clic dans la barre de titre, puis déplacer la fenêtre
Fenêtre d'applications (Mail...) uniquement: -supprimer un icone de la barre de titre -changer mode (icone, texte, icone et texte) -personnaliser la barre d'outils	Contrôle + clic sur un icone dans la barre de titre
Personnaliser la barre d'outils des fenêtres autres que le Finder (Omniweb, Mail...)	Commande + clic sur le bouton oblong pour changer la vue de la barre: icones + texte -> mini icones + texte -> icones -> mini icones -> texte -> mini texte


EXPOSÉ (par défaut):

Afficher toutes les fenêtres	F9
Uniquement les fenêtres de l'application active	F10
Masquer toutes les fenêtres et afficher le bureau	F11
Même actions mais avec un effet lent	Majuscule + F9 (ou F10, F11)
Exposé a 2 modes de fonctionnement: -appuyer rapidement sur la touche de fonction, puis cliquer sur la fenêtre désirée -maintenir appuyée la touche de fonction, amener le curseur de la souris sur la fenêtre désirée et relâcher la touche de fonction	
Basculer d'une application à l'autre	Activer Exposé avec F9 ou F10, puis Tab (Majuscule-Tab)
Une fois Exposé activé, les touches Fléchées permettent de se déplacer dans les fenêtres	
Aller dans les Préférences Exposé pour changer les raccourcis.	
Appuyer sur Majuscule, Contrôle, Option ou Commande lorsque le menu est ouvert.	
Possibilité d'affecter un bouton de la souris.	

Fenêtres du Finder:



Masquer / montrer la barre d'outils des fenêtres du Finder	- Clic sur le bouton oblong () - Commande + Option + T
Réorganiser la barre d'outils des fenêtres du Finder	- Commande + Option + clic sur le bouton oblong () - Commande + glisser / déposer les icônes - <i>Menu Présentation</i> puis <i>Personnaliser la barre d'outils</i>
Modifier l'apparence de la barre d'outils (textes / icones / les 2)	Commande + clic sur le bouton oblong ()
Rajouter des fichiers/dossiers personnels dans la barre d'outils	- Les glisser sur une zone libre de la barre d'outils. Attendre 3s l'apparition du signe + avant de relâcher la souris. - Cliquer sur <i>Personnaliser la barre d'outils</i> (<i>menu Présentation</i>) puis glisser / déposer l'icône sur de la barre.
Supprimer des fichiers/dossiers personnels dans la barre d'outils	- Contrôle + clic sur l'icône puis <i>Supprimer l'élément</i> . - Cliquer sur <i>Personnaliser la barre d'outils</i> (<i>menu Présentation</i>) puis glisser / déposer l'icône hors de la barre.
Scroller le contenu d'une fenêtre du Finder	Commande + Option + clic maintenu puis glisser (le curseur prend la forme d'une main )
Les touches flèches sélectionnent les éléments un à un	
Majuscule + les touches flèches sélectionnent plusieurs éléments	
Echap pour désélectionner	
Fermer une fenêtre du Finder après avoir ouvert l'un de ses éléments	Option + double-clic sur un icône

Ouvrir un dossier tout en fermant la fenêtre de celui qui le contient	Commande + Option + Flèche vers le bas
Ouvrir un élément (ouvre un dossier, lance une application...)	Commande + Flèche vers le bas
Fermer la fenêtre active tout en ouvrant celle du dossier qui le contient	Commande + Option + Flèche vers le haut
Aller au dossier parent	Commande + Flèche vers le haut
Naviguer parmi les dossiers parents (ouvre un menu popup)	Commande + clic sur le titre de la fenêtre
Sélectionner un à un les éléments par ordre alphabétique (présentation par icône ou par liste)	Tab
Sélectionner un à un les éléments par ordre inverse alphabétique (présentation par icône ou par liste)	Majuscule + Tab
Annuler le déplacement ou la copie d'un fichier (tout glisser / déposer)	- le faire glisser sur une barre d'outils de fenêtre - Echap (avec un effet retour à l'origine)
Copier un fichier (ou une sélection)	Commande + C
Coller un fichier (ou une sélection) dans son nouvel emplacement	Commande + V
Un clic sur le bureau active le Finder sans ramener ses fenêtres au 1er plan	
Ramener toutes les fenêtres du Finder au premier plan	- Clic sur l'icône du Finder dans le Dock - Commande + Tab pour arriver au Finder
Ramener une fenêtre précise du Finder au premier plan	- Clic prolongé (Contrôle-clic) sur l'icône du Finder dans le Dock, puis choisir la fenêtre dans le menu contextuel - Clic sur cette fenêtre précisément - F9 (Exposé) puis clic sur la fenêtre souhaitée
Ouvrir une fenêtre de son répertoire Home (si aucune fenêtre n'est active, sinon se placer d'abord au niveau du bureau par un clic sur le bureau)	Commande + Flèche vers le haut
Afficher un menu pop-up avec les dossiers parents:	Commande + clic sur le titre de la fenêtre (commencer à taper le nom des dossiers pour les sélectionner)
	

Fenêtres, présentation par liste:

Aller tout en bas de la fenêtre	Option + Flèche vers le bas
Aller tout en haut de la fenêtre	Option + Flèche vers le haut
Remonter d'une page	Option + clic sur Flèche vers le haut
Descendre d'une page	Option + clic sur Flèche vers le bas
Changer la méthode de tri (par nom, par date...)	Clic sur le titre d'une autre colonne
Changer l'ordre de tri (normal/inversé)	Clic sur le titre de la colonne
Afficher le contenu du dossier sélectionné	Flèche vers la droite
Masquer le contenu du dossier sélectionné	Flèche vers la gauche
Afficher tout le contenu du dossier sélectionné (avec les sous-répertoires)	-Option + Flèche vers la droite -Option + clic sur le triangle  
Masquer le contenu du dossier sélectionné (avec les sous-répertoires)	-Option + Flèche vers la gauche -Option + clic sur le triangle
Afficher le contenu de tous les dossiers (avec les sous-répertoires) d'une fenêtre	-Commande + A pour sélectionner tous les dossiers puis -Option + Flèche vers la droite
Masquer le contenu de tous les dossiers (avec les sous-répertoires) d'une fenêtre	-Commande + A pour sélectionner tous les dossiers puis -Option + Flèche vers la gauche
Sélectionner plusieurs éléments consécutifs	Majuscule + clic
Sélectionner plusieurs éléments non consécutifs	Commande + clic
Afficher immédiatement le nom complet dans une bulle d'aide	Option + souris positionnée sur un nom de fichier abrégé (sans Option, la bulle d'aide s'affiche 3s après)

Les fenêtres-tiroir n'existent plus sous Mac OS X

Pour ceux à qui cela manque vraiment, il existe WindowShade X (shareware à 7\$).

Fenêtres, présentation par colonnes:

Les flèches haut et bas permettent de naviguer dans un répertoire.		
Les flèches gauche et droit permettent de remonter ou descendre d'un niveau.		
Modifier la largeur d'une colonne		Clic sur les 2 traits en bas de la colonne
Modifier la largeur de toutes les colonnes		Option + clic sur les 2 traits en bas de la colonne (relâcher le clic avant Option)
Ajuster automatiquement la largeur de la colonne à la taille du nom		Double-clic sur les 2 traits
Ajuster automatiquement la largeur de toutes les colonnes (à la taille du plus grand nom)		Option + double-clic sur les 2 traits
Faire scroller horizontalement le contenu des fenêtres (sans Majuscule, le contenu scrolle verticalement)	Majuscule + mollette souris	
Refermer les dossiers et remonter d'un niveau	Echap	

Barre latérale:

Mettre un élément dans la barre latérale	- Glisser-déposer son icône dans la barre (il apparaît alors dans toutes les fenêtres) - Commande + T
Retirer un élément de la barre latérale	Glisser-déposer son icône hors de la barre (il disparaît alors dans toutes les fenêtres)
Refermer la barre latérale	- Double-clic sur la ligne verticale (sur le point) séparant la barre latérale du reste de la fenêtre - Glisser la barre vers la gauche
Ré-ouvrir la barre latérale	- Double-clic sur la ligne verticale (sur le point) tout à gauche de la fenêtre - Glisser la barre vers la droite
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre	Commande + double-clic
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre et refermer l'actuelle	Commande + Option + double-clic

Barre d'outils des fenêtres:

Masquer / montrer la barre d'outils des fenêtres des applications	- Clic sur le bouton oblong ()
Réorganiser la barre d'outils des fenêtres du Finder	Commande + Option + clic sur le bouton oblong ()
Modifier l'apparence de la barre d'outils (textes / icônes / les 2)	Commande + clic sur le bouton oblong ()

Fenêtres des applications Classic:

Fenêtre en plein écran	Option + clic case de zoom ()
Refermer une fenêtre	-Commande + W -Clic case de fermeture ()
Masquer une fenêtre (si option cochée dans le TdB Apparence)	Double-clic sur la barre de titre
Masquer toutes les fenêtres	Option + clic case de masquage ()
Masquer les fenêtres de l'application active	Option + clic sur une autre application (bureau) L'application apparaîtra en grisé dans le menu 'Application'
Déplacer une fenêtre sans l'activer	Commande + clic dans la barre de titre, puis déplacer la fenêtre

Le Dock:



Afficher / Masquer le Dock	Commande + Option + D
Faire défiler dans le Dock toutes les applications lancées, la dernière application est activée en relâchant Commande. Affiche une palette au centre de l'écran avec les applications ouvertes.	Commande + Tab (maintenir Commande appuyée et appuyer / relâcher Tab) Commande + Majuscule + Tab pour faire défiler les applications en sens inverse. Une fois le mini dock activé, maintenir Commande appuyée et: - appuyer sur H pour masquer une application. - appuyer sur A pour quitter une application. - appuyer sur Flèche droite / gauche pour naviguer dans le mini dock. - appuyer sur Haut / Fin (flèches obliques) pour sélectionner la première ou la dernière application. - appuyer sur : pour masquer le mini dock (Tab pour le faire réapparaître)
Les applications actuellement lancées sont repérées par un triangle noir.	
Pour retirer un élément du Dock, le faire glisser hors du Dock.	
Pour redimensionner le Dock, cliquez sur le trait de séparation.	
Pour redimensionner le Dock (taille icônes de 16x16, 32x32, 64x64, 128x128)	Cliquer sur le trait de séparation en maintenant Option appuyée
Pour changer la position du Dock (à gauche, en bas, à droite)	Cliquer sur le trait de séparation en maintenant Majuscule appuyée, puis le glisser vers le bas, la gauche ou la droite de l'écran (si 2 écrans, le dock passe sur le 2eme écran)
Ouvrir l'application, le document	Clic sur une application, un document du Dock
Ouvrir (ou activer) l'application et masquer l'application courante	Option + clic sur une application du Dock
Ouvrir (ou activer) l'application et masquer toutes les autres applications	Commande + Option + clic sur une application du Dock
Afficher le Finder et masquer TOUTES les autres applications	Commande + Option + clic sur le Finder dans le Dock
Localiser l'élément sur le disque (équivalent à 'Afficher Original')	Commande + clic sur un élément du Dock

Clic maintenu (2s) ou Contrôle + clic sur une application (ouverte), un document du Dock	Ouvre un menu contextuel: -choisir <i>Quitter</i> permet donc de quitter une application en arrière-plan et sans l'activer. -donne accès à certaines fenêtres ou fonctions de l'application (dans iTunes, on peut changer le morceau sans activer iTunes). - <i>Masquer</i> - <i>Afficher dans le Finder</i> . Appuyer / relâcher Option pour passer d'une option à l'autre.
Option + clic maintenu (2s) ou Contrôle + Option + clic sur une application du Dock	Ouvre le même menu contextuel: -l'entrée <i>Quitter</i> est remplacée par <i>Forcer à quitter</i> -l'entrée <i>Masquer</i> est remplacée par <i>Masquer les autres</i> Appuyer / relâcher Option pour passer d'une option à l'autre
Clic maintenu (2s) ou Contrôle + clic sur le Dock (hors zone d'icônes, près du trait de séparation)	Ouvre un menu contextuel: -activer l'agrandissement -activer le masquage -position sur l'écran (<i>gauche-bas-droite</i>) -placer dans le Dock (<i>effet génie-échelle</i>) -préférences du Dock
Maximiser la fenêtre lentement	Majuscule + clic sur une fenêtre minimisée
Réordonner les icônes dans le Dock	Clic + glisser / déposer dans le Dock
Supprimer une icône du Dock (uniquement pour les applications qui ne sont pas lancées)	Clic + glisser / déposer hors du Dock
Geler le Dock lors d'un glisser / déposer	Commande + glisser / déposer sur le Dock
Forcer l'application sur laquelle on glisse un fichier à l'ouvrir	Commande + Option + glisser / déposer sur le Dock
<p>Truc: Pour une navigation à la Popup Folder ou BeHierarchic dans un disque, glissez-le dans le Dock, puis Contrôle-clic (ou clic maintenu) dessus ensuite.</p>	

Captures d'écran:

Si une application Carbon ou Cocoa est au premier plan:

Copie de tout l'écran	- Commande + Majuscule + « - Commande + Contrôle + Majuscule + « (la copie est dans le presse-papier)
* Si vous utilisez 2 écrans, les 2 apparaîtront dans le même fichier PDF, chacun sur une page.	
Copie d'une partie de l'écran (le curseur se transforme en croix)	- Commande + Majuscule + ' - Commande + Contrôle + Majuscule + ' (la copie est dans le presse-papier)
Copie d'une fenêtre, d'un menu, du Dock... (le curseur se transforme en appareil photo, la zone capturée est bleutée)	- Commande + Majuscule + ' puis Espace - Commande + Contrôle + Majuscule + ' puis Espace (la copie est dans le presse-papier)
Pour annuler une capture après Commande + Majuscule + ' 	Echap
* Les copies d'écran (" Image x ", fichiers PDF) se trouvent sur le bureau.	
* Les copies d'écran peuvent aussi être faites par l'application Capture (Grab) (Applications/Utilities/Capture) qui offre plus d'options (retardateur, choix du curseur...).	
* De plus, l'excellent shareware Snapz Pro (www.ambrosiasw.com) est maintenant disponible sous MacOS X. Il permet, en plus des copies d'écran classiques, de faire des snaps sur des DVD (si carte graphique GeForce)...	

Si une application Classic est au premier plan:

Copie de tout l'écran	Commande + Majuscule + «
Copie d'une partie d'écran	Commande + Majuscule + ' (+ Contrôle : copie dans le presse-papier) (le curseur se transforme en croix)
Copie d'une fenêtre	Commande + Majuscule + ' puis CapsLock (+ Contrôle : copie dans le presse-papier) (le curseur se transforme en cible noire)
Les copies d'écran (« écran x », fichiers PICT) se trouvent à la racine du disque de démarrage.	
Si vous utilisez 2 écrans, les 2 apparaîtront sur la même photo.	

Le Finder:

Finder:

<i>La touche Option agit sur les menus du Finder (même lors d'un clic souris)</i>	
Ouvrir les menus du Finder l'un après l'autre	-cliquer sur un menu puis Tab -cliquer sur un menu puis Flèche vers la droite
Ouvrir les menus du Finder l'un après l'autre (en sens inverse)	-cliquer sur un menu puis Majuscule + Tab -cliquer sur un menu puis Flèche vers la gauche
... puis naviguer dans les menus avec les touches Flèches.	
Sélectionner n'importe quelle entrée de menu (valable pour toutes les applications)	Ecrire les premiers caractères de la commande, Panther complètera et la sélectionnera automatiquement
Activer l'entrée de menu sélectionnée	-Retour -Espace
Ouvrir une fenêtre du répertoire Home (si aucune fenêtre n'est active, sinon clic sur le bureau d'abord)	Commande + Flèche vers le haut
Afficher le Finder et masquer TOUTES les autres applications	Commande + Option + clic sur le Finder dans le Dock

Menu Pomme:

Fermer la session	Commande + Majuscule + Q
Fermer la session (sans alerte)	Commande + Option + Majuscule + Q
Redémarrer (sans alerte)	Option + <i>Redémarrer (menu Pomme)</i>
Eteindre (sans alerte)	Option + <i>Eteindre (menu Pomme)</i>
Forcer à quitter	Commande + Option + bouton Démarrer

Menu Finder:

Préférences Finder	Commande + , (virgule)
Vider la corbeille (avec une alerte)	Commande + Majuscule + Effacer
Vider la corbeille (sans alerte) (même si fichiers verrouillés)	-Commande + Option + Majuscule + Effacer -Option + <i>Vider la corbeille (menu Pomme)</i>
Masquer Finder	Commande + H
Masquer les autres	Commande + Option + H
Services:	
-créer une nouvelle note	Commande + Majuscule + Y
-envoyer le fichier vers l'appareil Bluetooth	Commande + Majuscule + B
D'autres applications peuvent proposer leurs services avec leurs propres raccourcis.	

Menu Fichier:

Nouvelle fenêtre Finder	Commande + N
Nouveau dossier	Commande + Majuscule + N
Ouvrir	Commande + O
Toujours ouvrir avec cette application	Option + <i>Ouvrir cette application (menu Fichier)</i>
Fermer la fenêtre	Commande + W
Tout fermer	Commande + Option + W
Lire les informations	Commande + I
Afficher / Masquer l'inspecteur	Commande + Option + I
<i>'Lire les informations' ouvre une fenêtre d'info pour chaque fichier.</i>	
<i>'Afficher / Masquer l'inspecteur' ouvre une seule fenêtre d'info pour tous les fichiers.</i>	
Dupliquer	Commande + D
Créer un alias	Commande + L
Afficher l'original	Commande + R
Ajouter à la barre latérale	Commande + T
Placer dans la corbeille	Commande + Effacer
	Commande + Option + Effacer
Ejecter (éjecter un CD, démonter une partition...)	Commande + E
Rechercher	Commande + F

Menu Edition:

Annuler la dernière opération (Undo)	Commande + Z
Couper	Commande + X
Copier	Commande + C
Coller	Commande + V
Tout sélectionner	Commande + A
Copier (un fichier ou une sélection)	Commande + C
Coller (un fichier ou une sélection)	Commande + V

Menu Présentation:

Par icônes	Commande + 1
Par liste	Commande + 2
Par colonnes	Commande + 3
Aligner / aligner la sélection	Option + <i>Aligner (menu Présentation)</i>
Afficher / masquer la barre d'outils des fenêtres	Commande + Option + T
Afficher les options de présentation	Commande + J

Menu Aller:

Précédent	Commande + (
Suivant	Commande +)
Dossier supérieur (remonter d'un niveau)	Commande + Flèche vers le haut
Aller à Ordinateur (poste de travail)	Commande + Majuscule + C
Aller à Départ (home)	Commande + Majuscule + H
Aller à Réseau (navigateur réseau)	Commande + Majuscule + K
Aller à iDisk	Commande + Majuscule + I
Aller à Applications	Commande + Majuscule + A
Aller à Utilitaires	Commande + Majuscule + U
Aller au dossier	Commande + Majuscule + G Dans le champ «Aller au dossier», commencer à saisir le nom du dossier, OSX complétera automatiquement. puis Tab pour accepter.
Connecter au serveur	Commande + K

Menu Fenêtre:

Masquer la fenêtre	Commande + M
Masquer toutes les fenêtres	Commande + Option + M
Mettre au premier plan	Option + <i>Tout ramener au premier plan (menu Fenêtre)</i>

Menu Aide:

Appeler l'aide Mac	Commande + ?
--------------------	--------------

Zones de dialogue:

Annuler (fermer la boîte)	Commande + . (point) -Echap
Naviguer dans les répertoires	-Flèche vers le haut / bas pour sélectionner l'élément précédent / suivant -Flèche vers la droite / gauche pour remonter / descendre d'un niveau (identique à la navigation dans les fenêtres du Finder en mode colonne).
Remonter au niveau du bureau (desktop)	Commande + D
Aller à:	
-dossier Applications	Commande + Majuscule + A
-dossier Départ (Home)	Commande + Majuscule + H
-dossier Ordinateur	Commande + Majuscule + C
-dossier Serveur	Commande + Majuscule + K
-dossier...	Commande + Majuscule + G
Il est possible d'accéder au contenu d'un dossier en le glissant / déposant depuis une fenêtre du Finder sur la fenêtre.	
Pour enregistrer un fichier avec le nom d'un fichier déjà existant, glisser ce dernier sur la fenêtre Enreg. sous (et choisir un autre emplacement).	
Ouvrir l'élément sélectionné	-Retour -Entrée
Ouvrir plusieurs fichiers d'un coup	Sélectionner tous les fichiers souhaités en maintenant la touche Majuscule enfoncée, puis cliquer sur Ouvrir
Vue par liste	Commande + 2
Vue par colonne	Commande + 3

Boîtes d'alerte:

Sauver (par défaut)	-Retour -Entrée
Annuler	Echap
Sélectionner le champ suivant	Tab

Divers:

Activer le bureau	Clic sur le bureau
Menus contextuels	Contrôle + clic sur un item
Stopper l'opération en cours	Commande + . (point)
Quitter l'application active	Commande + Q
Masquer l'application active (pas dans toutes les applications)	Commande + H
Masquer les autres	Commande + Majuscule + H
Mettre en veille immédiatement	Commande + Option + Eject
Appeler la fenêtre 'Forcer à quitter des applications'	Commande + Option + Echap
Copier un fichier sur un même volume	-Option + glisser / déposer -Commande + C puis Commande + V
Copier un fichier sur un autre volume	-glisser / déposer -Commande + C puis Commande + V
Créer un alias	Commande + Option + glisser / déposer
Copier une image disque (montée) sur le disque dur	-Commande + C puis Commande + V à l'endroit voulu -Cliquer sur l'image disque, puis cliquer sur son icône dans la barre de titre tout en maintenant la touche Option et glisser / déposer à l'endroit désiré
Renommer un fichier	-Cliquer sur le nom du fichier puis appuyer sur Retour (ou Entrée) -Modifier le nom -Taper sur Retour
	Les touches Flèches Gauche / Droite déplacent le curseur vers la gauche ou la droite.
	Les touches Flèches Haut et Bas déplacent le curseur vers le début ou la fin du nom.
	Les touches Majuscule + Flèches Haut / Bas sélectionnent depuis le curseur vers le début / fin du nom.
	Les touches Majuscule + Flèches Gauche / Droite sélectionnent depuis le curseur. A chaque pression sur Gauche / Droite, ajoute la lettre à la sélection.
	Les touches Option + Flèches Gauche / Droite déplacent le curseur vers le début / fin de mot.
Modifier le volume des alertes	Option + glisser le curseur du volume audio (barre des menus)
Réordonner les icônes de la barre des menus	Commande + glisser / déposer les icônes ou la date
Supprimer un icône de la barre des menus	Commande + glisser / déposer l'icône hors de la barre des menus
Ejecter un disque du 1er lecteur optique	Eject

Ejecter un disque du 2eme lecteur optique	Option + Eject
Modifier le fond d'écran	Contrôle + clic sur le bureau, puis <i>Modifier le fond d'écran</i> .
Dans tous les menus (Finder, applications, contextuels, popup...), il est possible de sélectionner une entrée en commençant à taper ses 1eres lettres.	
Sur les claviers Apple, les 3 touches volume (Augmenter, Baisser, Couper) fonctionnent comme sur les portables (voir Touches de fonction, page suivante)	
L'appui sur une de ces touches en maintenant Option appuyée ouvre les Préférences Son	
L'appui sur une de ces touches en maintenant Majuscule appuyée fait varier le volume sans bruit	
Ejection CD d'un lecteur CD-ROM à fente	Maintenir le bouton de souris appuyé au démarrage (ou jouer du trombone ;-))
Empêcher l'ouverture des fenêtres lors du montage d'un volume	Option pendant l'apparition de la fenêtre
Effacer un disque à l'insertion	Commande + Option + Tab

Caractères particuliers:

Caractère ~ (tilde)	Option + N
Caractère (pipe)	Option + Majuscule + L
É (e majuscule accent aigu)	Option + Majuscule + & puis Majuscule + e
Caractère € (Euro)	Option + \$
Espace insécable	Option + Espace
Caractère @ (arobace) sous Virtual PC/W98	Sous Windows, tapez ALT + 64
Pour les autres caractères, voir en rubrique Téléchargement (www.funnymac.com/fichiers/Correspondance-ALT_XXX.sit)	
La palette de caractères est disponible depuis le menu Edition -> Caractères Spéciaux.	
L'utilitaire Touche n'existe plus dans Panther. Il est remplacé par la palette 'Visualiseur du clavier'. Pour l'activer, allez dans les Préfs International, cliquez sur Menu Saisie et cochez Visualiseur clavier. On peut également récupérer Touche dans MacOSX 10.2	
<i>Visualiseur clavier:</i> - appuyez sur les touches modificatrices (Option, Majuscule) puis cliquez sur la touche pour l'insérer dans votre éditeur. - pensez à cliquer sur la case zoom de la fenêtre	

Aide: utilisation de caractères spéciaux pour affiner la recherche:

+ ex: pomme + banane	thème sur les <i>pommes</i> ET les <i>bananes</i>
! ex: pomme ! banane	thème sur les <i>pommes</i> MAIS PAS les <i>bananes</i>
() ex: (pomme + banane) ! poire	thème sur les <i>pommes</i> ET les <i>bananes</i> MAIS PAS les <i>poires</i>
 ex: (pomme + banane) poire	thème sur SOIT les <i>pommes</i> SOIT les <i>bananes</i> MAIS PAS les <i>poires</i>

Applications Cocoa (TextEdit, Mail...):

Copier un style de texte	Commande + Option + C
Copier un style de texte	Commande + Option + C
Coller un style de texte	Commande + Option + V
Auto-complétion de texte lors d'une saisie de texte.	Commencer à saisir un mot puis appuyer sur Option + Esc. Un menu popup proposant différents mots apparait. Cliquer sur le mot souhaité pour l'insérer.

Touches de fonction:

	iBook (466 DV SE)	Powerbook (Titanium)	Cube - iMac G4
F1	Baisser la luminosité de l'écran		
Option + F1	Charger Préférences Système et afficher les prefs Moniteurs		
Commande +F1		Changement de mode vidéo (recopie vidéo/bureau étendu)	
F2	Augmenter la luminosité		
Option + F2	Charger Préférences Système et afficher les prefs Moniteurs		
Commande +F2		Détecter un écran externe	
F3	Baisser le son	Couper/remettre le son	
Option + F3	Charge Préférences Système et affiche les prefs Son		
Majuscule +F3	Baisser le son (sans bruit)	Couper/remettre le son (sans bruit)	
F4	Augmenter le son	Baisser le son	
Option + F4	Charger Préférences Système et afficher les prefs Son		
Majuscule +F4	Augmenter le son (sans bruit)	Baisser le son (sans bruit)	
F5	Verrouillage num	Augmenter le son	
Option + F5		Charger Préférences Système et afficher les prefs Son	
Majuscule +F5		Augmenter le son (sans bruit)	
F6	Couper/remettre le son	Verrouillage numérique	
Option + F6	Charger Préférences Système et afficher les prefs Son		
Majuscule +F6	Couper/remettre le son (sans bruit)		
F7		Changement de mode vidéo (recopie vidéo/bureau étendu)	
F8			
F9	Exposé: afficher toutes les fenêtres		
F10	Exposé: afficher uniquement les fenêtres de l'application activ		
F11	Exposé: masquer toutes les fenêtres et afficher le bureau		
Jaguar ->	F8: Activer l'éclairage du clavier (PowerBook 17»)	F9: Baisser l'éclairage du clavier (PowerBook 17»)	F10: Augmenter l'éclairage du clavier (PowerBook 17»)
F12 (maintenir appuyée)	Ejecter le CD, ouvrir le lecteur (G4 aussi, sauf si touche Eject)		
F14			Dim display
F15			Brighten display

Accès Universel:

Raccourcis pour l'Accès Universel:

Activer / désactiver le zoom	Commande + Option + !
Zoom avant	Commande + Option + - (pas le - du pavé num)
Zoom arrière	Commande + Option +)
Noir/blanc <-> Blanc/noir	Commande + Contrôle + Option + !
Activer / désactiver les touches à auto-maintien	Appuyer 5 fois sur Majuscule (si l'option est cochée dans Prefs Accès Universel)
Activer / désactiver les touches de souris	Appuyer 5 fois sur Option (si l'option est cochée dans Prefs Accès Universel)

Touche de souris:

... s'active dans les Préférences Accès Universel.	
Déplacement vers le haut	8
Déplacement vers le bas	2
Déplacement vers la gauche	4
Déplacement vers la droite	6
Déplacement en diagonal	1, 3, 7, 9
Clic bouton souris	5
Maintien bouton enfoncé	0
Relâcher le bouton	. (point)

Activation de l'Accès au clavier complet:

Activation / désactivation	Contrôle + F1
Mise en surbrillance:	
-de la barre des menus	Contrôle + F2
-du Dock	Contrôle + F3
-de la fenêtre active ou de la fenêtre juste derrière elle	Contrôle + F4
-de la barre d'outils	Contrôle + F5
-d'une palette d'outils, puis de chaque palette dans l'ordre	Contrôle + F6
Accès à toutes les commandes de la zone de dialogue active	Contrôle + F7

Mise en surbrillance grâce aux raccourcis de l'Accès au clavier complet:

Mise en surbrillance:	
-du contrôle suivant	Tab
-de la commande suivante	Contrôle + Tab
-de la fenêtre suivante (de l'application)	Commande + .
-de l'élément adjacent (liste, menu, onglet)	Touches fléchées
Déplacement des curseurs et rotation des molettes	Touches fléchées
Déplacement d'un contrôle adjacent à la zone de saisie	Contrôle + Touches fléchées

Recherche:

Rechercher un fichier	Commande + F
On peut ajouter des emplacements de recherche en les glissant / déposant à la suite.	
Dans MacOS X 10.3, Sherlock ne sert que pour faire des recherche sur internet (photos, cinémas, vols aériens, pages jaunes, traducteurs...).	

Une fois la recherche faite::

Ouvrir le fichier	Double-clic sur le fichier trouvé
Ouvrir le fichier et fermer la fenêtre 'Résultats de la recherche'	Option + double-clic sur le fichier trouvé
Poser le fichier sur le bureau	Le glisser sur le bureau depuis la fenêtre 'Résultats de la recherche'
Copier le fichier sur le bureau	Option + clic sur le fichier trouvé puis glisser / déposer
Placer un fichier trouvé à la corbeille	Clic pour sélectionner le fichier puis Commande + Effacer
Toutes les autres fonctions du Finder sont disponibles depuis la fenêtre résultat: copier (Commande+C), Information (Commande+I)...	
Les menus contextuels sont disponibles pour chaque fichier trouvé.	
Le chemin du fichier s'affiche en bas de la fenêtre.	
On peut relancer la même recherche en cliquant sur le bouton en haut à droite.	

QuickTime Player 6:

Les options présentées en vert ne sont disponibles que dans la version Pro de QuickTime	
Jouer la séquence	-Double-clic sur la vidéo -Espace -Commande + Flèche vers la droite
Jouer la séquence à l'envers	-Majuscule + Double-clic sur la vidéo -Commande + Flèche vers la gauche
Jouer la séquence sans le son	Contrôle puis cliquer sur jouer
Arrêter la séquence	-Espace -Clic sur la vidéo
Avancer / reculer d'une image	Flèche vers la gauche / droite
Aller au début / à la fin (ou sauter à la prochaine marque)	Option + Flèche vers la gauche / droite
Créer une sélection précise	-Placer la tête de lecture au début de la sélection, appuyer sur Majuscule, puis Flèche vers la droite pour définir la sélection (ou glisser la tête de lecture).
	-Placer la tête de lecture au début de la sélection, appuyer sur Majuscule, puis cliquer sur jouer. Relâcher Majuscule pour définir la fin de la sélection.
Régler le volume	Flèche vers le haut / bas
Volume au maxi / au mini	Option + Flèche vers le haut / bas
Couper le son	Clic sur le haut-parleur
Afficher les commandes audio / afficher la timeline	Clic sur l'égaliseur
Pour un agrandissement non proportionnel de la vidéo	Majuscule puis glisser la souris
Agrandissement / rétrécissement proportionnel	Glisser la souris
Agrandissement / rétrécissement proportionnel (taille prédéfinie: 50%, 100%, 200%, plein écran)	Option + glisser la souris
Menu QuickTime Player:	
Préférence du lecteur	Commande + ,
Masquer QuickTime Player	Commande + H
Quitter QuickTime Player	Commande + Q
Menu Fichier:	
Nouvelle lecture	Commande + N
Ouvrir la séquence comme nouvelle lecture	Commande + O
Ouvrir l'URL comme nouvelle lecture	Commande + U
Fermer	Commande + W
Enregistrer	Commande + S
Exporter	Commande + E
Imprimer	Commande + P

Menu Edition:	
Annuler	Commande + Z
Couper	Commande + X
Copier	Commande + C
Coller	Commande + V
Tout sélectionner	Commande + A
Ne rien sélectionner	Commande + B
Ajouter	Commande + Option + V
Ajouter à l'échelle	Commande + Majuscule + Option + V
Remplacer	Commande + Majuscule + V
Rechercher	Commande + R
Poursuivre la recherche	Commande + G
Menu Séquence:	
Lire en boucle	Commande + L
Régler la taille à:	
- 50%	Commande + 0
- 100%	Commande + 1
- 200%	Commande + 2
- plein écran	Commande + F
Quitter le mode plein écran	Echap
Présenter la séquence	Commande + M
Lire les propriétés de la séquence	Commande + J
Afficher les commandes vidéo	Commande + K
Lire la sélection uniquement	Commande + T
Menu QTV:	
Ajouter la séquence aux signets	Commande + D
Menu Fenêtre:	
Afficher les informations de séquence	Commande + I
Réduire la fenêtre	Commande + M
Menu Aide:	
Aide QuickTime Player	Commande + ?
Picture Viewer est remplacé par Aperçu (Preview) dans Mac OS X.	

Préférences Système:

Sous Mac OS X, les tableaux de bord n'existent plus. Les préférences se règlent dans Préférence Système, accessible depuis le menu Pomme.

Afficher toutes les Préférences	Commande + L
Sélectionner une Préférence	Saisir les 1eres lettres du nom
Ouvrir une Préférence	Saisir les 1eres lettres du nom puis Espace Exemple: - Q puis <Espace> pour ouvrir les prefs QuickTime. - Ré puis <Espace>; pour ouvrir les prefs Réseaux.
Installer une Préférence tierce	- Double-clic sur le fichier. Préférences Système demande si il faut l'installer pour cet utilisateur ou pour tous. - Glisser / déposer le fichier sur la fenêtrePréférences Système.
Supprimer une Préférence tierce (catégorie Autre) (supprime uniquement le PreferencePane, pas l'extension si elle existe)	Contrôle-clic sur la pref puis Supprimer la fenêtre des préférence «xxx»
Internationnal (Menu Clavier):	
Configuration clavier suivante	Commande + Option + Espace
Configuration clavier par défaut	Commande + Espace
Accès Universel:	
Activer le zoom	Commande + Option + !
Zoom avant	Commande + Option + -
Zoom arrière	Commande + Option +)
Passer à blanc sur noir	Commande + Contrôle + Option + !
Diminuer le contraste	Commande + Contrôle + Option + .
Augmenter le contraste	Commande + Contrôle + Option + :
Activer / désactiver le lissage des images	Commande + Option + \
Les combinaisons de copies d'écran sont valables aussi en mode zoom	
Mise à jour de logiciels:	
Lancer immédiatement une recherche de logiciels	Option + clic sur l'icone de Mise à jour dans Préférences Système

Symboles des touches clavier:

Commande (Cde)	
Majuscule (Majuscule)	
Option (Alt)	
Contrôle (Ctrl)	
Retour (Retour)	
Suppression	
Effacement	
Entrée (Entrée)	
Flèche vers le haut	
Flèche vers le bas	
Flèche vers la droite	
Flèche vers la gauche	
Début	
Fin	
Page précédente	
Page suivante	
Eject	
Tabulation (Tab)	

Dernière mise à jour: 10/11/2003 (r5)

La dernière version de ce document se trouve à :

<http://www.funnymac.com/fichiers/Raccourcis-clavierMacOSX3.sitx>

Un document équivalent concernant MacOS X 10.2 se trouve à :

<http://www.funnymac.com/fichiers/Raccourcis-clavierMacOSX2.sit>

Un document équivalent concernant MacOS X 10.1 se trouve à :

<http://www.funnymac.com/fichiers/Raccourcis-clavierMacOSX.sit>

Un document équivalent concernant MacOS 7-9.1 se trouve à :

<http://www.funnymac.com/fichiers/Raccourcis-clavierMacOS.sit>